

PoseMonitor 使用說明



這是什麼？

PoseMonitor 是一個**監控工具**，用來追蹤：

1. 機器人手臂末端（夾爪）的位置和姿態
2. 夾爪和目標物體（例如風扇）之間的距離和角度誤差
3. 夾爪是否成功夾住物體



快速開始

使用create_default 快速鍵立 monitor必須要有3個prim paths和機器人相關的檔案位置：

```
from pose_monitor import PoseMonitor

# 用 factory method 一行搞定
monitor = PoseMonitor.create_default(
    robot_prim_path="/World/WorkSpace/RS_M90E7A_Left",          # 機器人的 USD 路徑
    fan_prim_path="/World/WorkSpace/Scene/Fan",                 # 風扇的 USD 路徑
    ground_truth_prim_path="/World/WorkSpace/Scene/GroundTruth", # 目標位置的 USD 路徑
    robot_description_path="path/to/robot_description.yaml",    # 機器人描述檔
    urdf_path="path/to/robot.urdf",                             # 機器人 URDF 檔
```

```
)  
  
# ⚠ 重要！模擬開始後一定要呼叫 initialize()  
monitor.initialize()  
  
# 現在可以開始使用了！
```

📌 常用功能

1. 取得夾爪目前的位置和姿態

```
ee_pose = monitor.get_end_effector_pose()  
  
print(f"夾爪位置: {ee_pose.p}")      # 輸出: [x, y, z] 三維座標  
print(f"夾爪姿態: {ee_pose.q}")      # 輸出: [w, x, y, z] 四元數
```

2. 計算夾爪和風扇之間的誤差

```
error = monitor.get_ee_to_fan_error()  
  
print(f"距離: {error.distance:.3f} 公尺")  
print(f"角度誤差: {np.degrees(error.angle_error):.1f} 度")
```

回傳的 `PoseError` 物件包含：

| 屬性 | 說明 |

|-----|-----|

| `distance` | 直線距離（公尺） |

| `position_error` | 位置差向量 `[dx, dy, dz]` |

| `angle_error` | 旋轉角度誤差（弧度） |

| `rotation_error` | 3x3 旋轉矩陣 |

3. 檢查夾爪是否夾住風扇

```
if monitor.is_holding_fan():  
    print("✅ 成功夾住風扇！")  
else:  
    print("❌ 還沒夾到")
```

抓取判定 (Grasp Logic)

Monitor 會檢查兩個條件，必須同時成立才算 `holding`：

1. 距離條件：`grasp_zone_min` \leq 距離 \leq `grasp_zone_max`
2. 夾爪條件：`grip_min` \leq 夾爪滑塊位置 \leq `grip_max`

這兩個條件可在config之中改變其range。

4. 取得手臂關節角度

```
# 取得 7 軸手臂的關節位置
arm_positions = monitor.get_arm_joint_positions()
print(f"手臂關節: {arm_positions}") # 7 個數值的陣列

# 取得夾爪的開合程度
gripper_positions = monitor.get_gripper_joint_positions()
print(f"夾爪狀態: {gripper_positions}") # [左手指, 右手指]
```

5. 取得手指和把手的距離（關節到把手TCP距離）

```
left_dist, right_dist = monitor.get_finger_to_handle_distances()
print(f"左手指到左把手: {left_dist:.3f}m")
print(f"右手指到右把手: {right_dist:.3f}m")
```

把手的TCP是從風扇的TCP使用 offset推算的，此offset定義於config之中。

6. `get_finger_poses()`

取得左右手指在**世界座標系 (World Frame)** 中的實際姿態。這與 `get_end_effector_pose` 不同，後者是夾爪基座或 TCP 中心。這邊取的點是以目前手指的關節位置為準，也就是slider9和slider10，而rotation則與夾爪TCP一致。

```
left_finger, right_finger = monitor.get_finger_poses()

# left_finger 和 right_finger 都是 PosePq 物件
```

```
print(f"左手手指世界座標: {left_finger.p}")
print(f"右手手指世界座標: {right_finger.p}")
```

所有函數

類別	方法/屬性	功能簡述	回傳型別
Setup	create_default(...)	建立 Monitor (Factory)	PoseMonitor
	initialize()	初始化物理觀察者	None
Robot Pose	get_end_effector_pose()	取得夾爪中心姿態	PosePq
	get_arm_joint_positions()	取得手臂 7 軸角度	np.ndarray
	get_gripper_joint_positions()	取得夾爪 2 軸位置	np.ndarray
	get_finger_poses()	取得左右手指世界姿態	(PosePq, PosePq)
Object Pose	get_handle_poses()	取得左右把手世界姿態	(PosePq, PosePq)
Error/Dist	get_ee_to_fan_error()	夾爪與風扇的誤差	PoseError
	get_ee_to_ground_truth_error()	夾爪與 GT 的誤差	PoseError
	get_pose_error_to_target(obj)	夾爪與任意物件的誤差	PoseError
	get_finger_to_handle_distances()	手指到把手的個別距離	(float, float)
Logic	is_holding_fan()	判斷是否夾住	bool

關於 PosePq 資料結構

很多方法回傳 PosePq ，它是一個簡單的 Data Class：

- .p: np.ndarray (shape: 3,) - 位置向量 $[x, y, z]$
- .q: np.ndarray (shape: 4,) - 四元數 $[w, x, y, z]$

參數設定

GraspDetectionConfig - 夾取偵測參數

以下是 GraspDetectionConfig 的所有參數：

參數名稱 (Attribute)	預設值	單位	說明與用途
抓取邏輯 (Grasp Logic)			用於 is_holding_fan() 判定
<code>grip_position_min</code>	0.019	m	最小夾持閉合量 (絕對值)。 低於此值則視為夾空。 左指(slider9)需 \geq 此值，右指(slider10)需 \leq 負此值。
<code>grip_position_max</code>	0.021	m	最大夾持閉合量 (絕對值)。
<code>grasp_zone_min_m</code>	0.01415	m	最小有效距離。 夾爪中心 (TCP) 與目標中心的最小距離。
<code>grasp_zone_max_m</code>	0.02415	m	最大有效距離。 超過此距離即使夾爪閉合，也會被視為夾空。

參數名稱 (Attribute)	預設值	單位	說明與用途
把手幾何 (Handle Geometry)			用於 <code>get_handle_poses()</code> 計算
<code>handle_y_offset</code>	0.1	m	把手半寬。 從物體中心沿著 Y 軸 (抓取軸) 到左右把手的距離。左把手為 $+Y$ ，右把手為 $-Y$ 。
<code>handle_x_offset</code>	-0.015	m	前後偏移量。 從物體中心沿著 X 軸 (接近軸) 的偏移。

ApproachFrameConfig - 目標座標系設定

以下是 `ApproachFrameConfig` 的參數（此設定包含在 `GraspDetectionConfig` 內）：

參數名稱	預設值	說明
<code>approach_axis</code>	"+y"	目標物體的哪個軸對應夾爪的 +X 軸 （接近方向）
<code>grasp_axis</code>	"-x"	目標物體的哪個軸對應夾爪的 +Y 軸 （夾取方向）

座標系對應說明：

這個設定用於將目標物體的 local 座標系轉換為夾爪（end effector）的座標系。

- 夾爪座標系慣例：
 - **+X 軸**：接近方向（approach） - 夾爪向前移動的方向

- **+Y 軸**：夾取方向（grasp）- 手指張開的方向
- **+Z 軸**：上方向（由右手定則決定）
- **使用情境**：如果目標物體不是風扇，或座標系與預設不同時，需要設定這兩個參數。
- **可用值**：`"+x"`，`"-x"`，`"+y"`，`"-y"`，`"+z"`，`"-z"`



類別總覽

PoseMonitor

組合的元件：

- ArticulationObserver（監控機器人關節狀態）
- TargetObject - fan（風扇物件）
- TargetObject - ground_truth（目標位置）
- GraspDetectionStrategy（夾取偵測策略）

什麼時候要呼叫 `initialize()` ？

A: 在 Isaac Sim 模擬開始**之後**、第一次使用 monitor **之前**呼叫。



完整範例


```
import numpy as np
from pose_monitor import PoseMonitor

# 建立 monitor
monitor = PoseMonitor.create_default(
    robot_prim_path="/World/WorkSpace/RS-M90E7A_Left",
    fan_prim_path="/World/WorkSpace/Scene/Fan",
    ground_truth_prim_path="/World/WorkSpace/Scene/GroundTruth",
    robot_description_path="project_asset/assets/RS-M90E7A/motion_policy_configs/rob
urdf_path="project_asset/assets/RS-M90E7A/motion_policy_configs/RS-M90E7A.urdf",
)

# 模擬開始後初始化
monitor.initialize()

# 主迴圈中使用
def on_physics_step():
    # 取得目前誤差
    error = monitor.get_ee_to_fan_error()

    # 印出狀態
    print(f"距離目標: {error.distance:.3f}m, 角度誤差: {np.degrees(error.angle_error):.

# 檢查是否夾住
if monitor.is_holding_fan():
    print("夾住了！可以開始移動")
```

```
# 取得關節狀態（如果需要）
arm_joints = monitor.get_arm_joint_positions()
gripper_joints = monitor.get_gripper_joint_positions()
```

相關檔案

檔案	說明
<code>pose_monitor.py</code>	主要類別
<code>articulation_observer.py</code>	機器人關節狀態監控
<code>target_object.py</code>	目標物體 wrapper
<code>grasp_config.py</code>	設定類別（PosePq、GraspDetectionConfig 等）